

Installationsleitfaden

SQL-Server Express und CYCOT OM-
Mehrplatz-Installation

Dieser Leitfaden beschreibt in 6 einfachen
Schritten die Installation des SQL-Servers und
CYCOT OM für mehrere Arbeitsplätze.



Einleitung

Der Microsoft SQL-Server ist ein Datenbankverwaltungssystem für die Anwendung CYCOT OM. Dieser Leitfaden beschreibt die Installation des kostenlosen Produkts Microsoft SQL-Server 2019 Express. Mit dem Setup wird automatisch eine Datenbank für CYCOT OM angelegt. Die dafür notwendigen Konfigurationen werden vom Setup automatisch eingerichtet. Dieses Setup beinhaltet nicht die Anwendung CYCOT OM.

Installieren Sie Software auf einem zentralen Rechner (Server), auf den alle Benutzer zugreifen können.

Systemvoraussetzungen

Betriebssystem:
10/11

Windows Server 2016 oder höher, Windows


Mehrplatzinstallation:

Bei einer Mehrplatzinstallation muss der Server über TCP/IP, Port 1433 im lokalen Netzwerk erreichbar sein

Datenbank Sicherung (Wichtig!)

Die SQL-Server Express Edition bietet keine Möglichkeit, die Datenbank automatisch zu sichern. Daher müssen Sie einen anderen Ansatz zum Sichern Ihrer Datenbank verwenden. Bitte konsultieren Sie dazu Ihren IT-Berater.

- Einleitung
- Systemvoraussetzungen
- Datenbank Sicherung



Installation

Wir empfehlen Ihnen die Installation mit den von uns voreingestellten und in diesem Leitfaden beschriebenen Werten.

Schritt 1 – Download Installationssetup

Laden Sie die Installationsdatei herunter: [Download CYCOT OM SQL-Server Setup](#)

Diese Datei beinhaltet nicht die Anwendung CYCOT OM!

Schritt 2 – Installationssetup .exe ausführen

Führen Sie die Installation mit einem Benutzer aus, der über Administratorenrechte verfügt.

Bemerkungen:

- Es kann vorkommen, dass einige Dialoge verzögert angezeigt werden. Bitte brechen Sie die Installation während dieser Zeit nicht ab.
- Nachfolgend werden Screenshots angezeigt, die Sie bitte wie beschrieben Schritt für Schritt durchgehen und mit **weiter** bestätigen.
- Bitte notieren Sie sich alle Informationen wie in diesem Leitfaden beschrieben. Sie finden dazu eine Textvorlage im Downloadordner: [Zugangsdaten CYCOT OM](#).

Schritt 3 – Installationsauswahl



Sollte Sie von uns noch keinen SQL Server auf dem System installiert haben, dann wählen Sie bitte „Nein“.

Schritt 3 – Instanz Name, TCPIP Port 1433, SA Benutzer Passwort

Installation

Server installieren

OM
[OFFICE
MANAGEMENT]

In diesem Schritt wird eine SQL Server-Instanz für OM installiert.

Name der Server-Instanz:

CYCOT

Port, über welchen die Instanz erreichbar sein soll:

1433

Passwort des SA-Benutzers:

abbrechen weiter

Legt den **Instanz** Namen für die Installation fest. Wir empfehlen Ihnen den von uns voreingestellten Wert zu übernehmen.


Für die Netzwerkfreigabe empfehlen wir den Port **1433** TCPIP. (**Bitte überschreiben und notieren**)

Bitte legen Sie ein **Passwort** für den **SA-Benutzer** fest (Server Administrator) und **notieren** Sie sich dieses.

Passwort-Kriterien:

- Mind. 8 Zeichen
- Groß- und Kleinbuchstaben
- Ziffer

Nach dem Klick auf **weiter** wird die Installation ausgeführt. Diese dauert ca. 3-5 Minuten. Bitte brechen Sie die Installation während dieser Zeit nicht ab.



Installation

Schritt 4 – Zugangsdaten für die Datenbank einrichten

Wir empfehlen Ihnen die von uns voreingestellten Werte für den **Datenbanknamen** und den **Datenbankbenutzer** zu übernehmen und lediglich ein Passwort zu vergeben.

Datenbank anlegen OM
[OFFICE
MANAGEMENT]

In diesem Schritt wird eine Datenbank für CYCOT OM erstellt.

Datenbankname:

DB-Benutzer für OM:

DB-Passwort für OM:

[abbrechen](#) [weiter](#)

Bitte notieren Sie sich alle 3 Eingabewerte so, dass sie jederzeit auffindbar sind. Diese Werte werden für den Datenbankzugriff benötigt.

Mit Klick auf **weiter** wird die Installation abgeschlossen und die Datenbank entsprechend vorbereitet.

Klicken Sie anschließend auf **beenden**.

Die Installation des SQL-Servers ist nun abgeschlossen

Bitte legen Sie ein **Passwort** für den Datenbankzugriff fest.

Passwort-Kriterien:


- Mind. 8 Zeichen
- Groß- und Kleinbuchstaben
- Ziffer

Firewall Freigabe

Schritt 5 – Firewall Freigabe (IT-Administrator)

Damit Sie innerhalb Ihres Büronetzwerks mit OM arbeiten können, muss der verwendete Port TCP/IP (siehe Schritt 3) in Ihrer Firewall freigegeben werden, damit Ihre Rechner nicht nur mit dem Server selbst kommunizieren können, sondern auch mit dem darauf installierten SQL-Server.

Kontaktieren Sie dazu ggf. Ihren IT-Administrator.



Installation von CYCOT OM 2025


Installation von CYCOT OM 2025

Schritt 1 - Download

Bitte laden Sie die Installationsdatei der CYCOT OM Mehrplatzversion hier herunter:

Schritt 2 - Installation

Installieren Sie jetzt CYCOT OM 2025 gemäß dem geführten Setup auf allen Rechnern



Schritt 6 – Verbinden von CYCOT OM mit der SQL-Datenbank

Beim ersten Start von CYCOT OM muss die Anwendung mit der Datenbank verbunden werden. Tragen Sie bitte die notierten Werte aus Schritt 5 wie folgt ein:

4. Testen Sie, ob sich CYCOT OM mit der Datenbank verbinden kann.

Wenn Sie keine positive Rückmeldung erhalten und die Verbindungsdaten korrekt eingetragen sind, dann handelt es sich um ein Netzwerkproblem, das Sie bitte mit Ihrem System-Administrator klären müssen. Wichtig ist, dass der entsprechende **Port** (Schritt 4) im lokalen Netzwerk erreichbar ist. (Siehe dazu auch Schritt 6)

1. Geräte-/Servername*

Dieser setzt sich aus dem **Gerätenamen** (siehe auch weiter unten) des Servers und dem **Instanz Namen** zusammen und wird durch einen Backslash \ (AltGr+?) getrennt. Alternativ kann es sein dass Sie nur den Gerätenamen benötigen oder die IP-Adresse des Rechners verwenden müssen. Sie finden diesen wie folgt:

2. Tragen Sie hier die folgenden Werte ein:

- Datenbankname
- Benutzername
- Datenbank Passwort

Siehe dazu bitte auch Schritt 4 (Seite 4)

5. Wenn alle Daten korrekt eingetragen sind und der Verbindungstest erfolgreich war, dann klicken Sie bitte auf **OK**. CYCOT OM verbindet sich nun mit der Datenbank und startet anschließend.

3. Tragen Sie hier den zentralen Speicherort ein bzw. wählen Sie diesen aus, den Sie in Ihrem Filesystem für CYCOT OM verwenden möchten. Dieser wird für das Speichern von Dateien, Dokumenten etc. und für die Vorlagen benötigt, die Sie mit CYCOT OM nutzen.

*Wie finde ich den **Gerätenamen** des Server heraus, auf dem der SQL-Server installiert ist?

1. Klicken Sie auf dem Server/Rechner auf das **Windows-Symbol** und anschließend auf **Einstellungen** (Zahnrad-Symbol).
2. Klicken Sie auf **System** und anschließend links unten auf **Info**.

Gerätespezifikationen

Gerätename	testomsetups
Prozessor	AMD EPYC 7302P 16-Core Processor 3.00 GHz
Installierter RAM	16,0 GB

Datenbankverbindung herstellen

Kontakt

Falls Sie die Installation nicht selbst durchführen wollen, bieten wir Ihnen gerne eine technische Unterstützung per TeamViewer an. Diese Dienstleistung ist kein Bestandteil der gekauften Software und wird bei Bedarf separat berechnet.

Technische Unterstützung durch einen unserer Techniker per TeamViewer

- Preis pro Stunde: 120,00 € zzgl. MwSt.
- Die Abrechnung der geleisteten Arbeitszeit erfolgt nach Technikerprotokoll in 30 Minuten Einheiten.
- [CYCOT AGBs](#)

Anfragen für o.g. Dienstleistung:

Telefon: +49 (0)821 720 39-0

E-Mail (für die Terminabstimmung) info@cycot.de

OM ist ein Produkt der

CYCOT GmbH
Sterzinger Str. 3
86165 Augsburg

Webseite: www.cycot.de

© CYCOT. Alle Rechte vorbehalten.

MACHEN SIE NOCH
BESSER WAS SIE
JEDEN TAG
ERFOLGREICH
MACHEN.

